
## 驱动安装说明

## 1. 驱动安装

▶ 拔掉手机并关闭所有工具(杀毒软件和安全软件,如 360),根据电脑系统是 32 位或 64 位,直接双击 32 install.exe 或 64 install.exe,如下图所示:




点击"下一步"开始驱动安装,安装过程中提示一律勾选"始终信任....",如下图所示:



安装完成后点击"完成"结束安装向导,如下图所示:



➤ 让手机进入 USB 下载模式并连接 PC, Windows 将弹出"发现新硬件"向导直接点击"下一步", Windows 将自动为设备安装上一步的驱动程序, 安装完成后如下图所示:



如果无法自动安装,选择手动指定安装位置,找到对应的驱动文件夹,点击下一步亦可安装。



## 2. 驱动卸载

通过控制面板中"卸载程序"卸载,如下图所示:

■ Windows 驱动程序包 - libusb-win32 (libusb0) libusb-win... libusb-win32

右键,点击"卸载"将自动卸载驱动。

## 3. 注意事项

Win7用户如果安装驱动完毕,进入下载模式插入 USB,设备管理器中无法识别出设备,或者显示黄色叹号警告,根据系统版本,尝试安装"win7\_sp1\_x64补丁"或"win7\_sp1\_x86补丁"。先安装 KB3035131,再安装 KB3033929,安装完毕后需要重启电脑。(造成此原因是因为本驱动的数字签名需要当前系统支持最新的 SHA2 算法认证,但是该补丁不是所有 win7 版本都具备,因此会导致有些 win7 电脑驱动安装失败)。